




Flash Funktionen in AUDAC - Touch™ 2


AUDAC Touch 2.4 update

Schritt 1: AUDAC Touch™ 2 runterladen und installieren


Hier der Link zu den verschiedenen Versionen für alle gängigen Betriebssysteme:
[AUDAC Touch™ 2 page on the AUDAC website](#)



Schritt 2: Registrierung / Account erstellen



Schritt 3: zum Menüpunkt Devices navigieren



Schritt 4: Gewünschtes Gerät auswählen

Sofern das Gerät nicht automatisch hinzugefügt wurde, bitte manuell mittels IP und Gerätetype hinzufügen. Mit einem Doppelklick auf das Gerät erscheint rechts oben das Zahnrad mit dem Menüpunkt Settings.

